

Installation av Toshiba e-studio 4511 (Mac OS)

Installera drivrutinerna

1. Skaffa drivrutiner till skrivaren: antingen på Huxley/Systbot/Public/kopiatorn som skrivare/TOSHIBA PPD eller (hellre) på:
<http://www.toshibatec-tnd.com/page.html?pid=63> (välj "e-studio 4511" i menyn vid "copyprinters"), välj sedan rätt version för ditt operativsystem.
2. Packa upp filen (dubbelklicka på den så borde programmet Stuffit Expander öppnas och packa upp filen åt dig)
3. *OS X*: Lägg PPD-filen i mappen "en-lproj" (eller "en.lproj"):
Macintosh HD/Bibliotek/Printers/PPDs/Contents/Resources/en-lproj/
OS 9: Lägg filen i Macintosh HD: Systemmapp: Tillägg: Printer descriptions
4. *OS X*: Om du får felmeddelanden om att du inte har behörighet att göra detta, borde det gå bättre att lägga filen i Bibliotek/Printers/PPDs/Contents/Resources/en-lproj/ i din egen hemmapp i stället.

Tala om för datorn att skrivaren finns, och vad för sorts skrivare det är

OS 9:

5. Gå till "Väljaren" under Apple-menyn
6. Klicka på "LaserWriter 8" och "EBC-3" och välj skrivaren som heter "MFP_00D88406"
7. Klicka på "Autoinställning", välj sedan den ppd-fil du lade i systemmappen. Gå till steg 12.

OS X:

5. Öppna "Skrivarinställning" (eller "Utskriftskontroll", "Print Center") i
Program/Verktysprogram/
6. Klicka på "lägg till"
7. Välj "IP-utskrift", och protokoll "LPD" om det frågas efter detta.
8. Ange ip-adress 130.238.82.89
9. Bocka ur "förvald kö på server", om det finns en sådan ruta
10. Skriv "print" i rutan "könamn"
11. Välj "skriv ut med" (eller "skrivarmodell") och välj "annat" och leta dig fram till där du lade ppd-filen.
12. Välj "LCF" under "installerbara alternativ" (eller nåt liknande) för skrivaren. Om denna ruta inte kommer upp automatiskt markerar du skrivaren och väljer "visa info" eller "konfigurera".

Lägga in kopieringskoden i datorn så att utskrifterna kommer ut

13. Försök skriva ut något dokument. Du får då upp en utskriftsdialogruta.
14. Välj "Skrivaralternativ"/Printer Features" vid 3:e rullgardinsmenyn.
15. Kryssa i "DC" (eller "Department Code") under "Printing Modes" vid gardinen "Funktionsuppsättningar" eller "Feature Sets".
16. Lägg in din egen kopiatorkod (5 siffror) under "DC".
17. Välj "Spara som" och ange ett namn vid 2:a rullgardinsmenyn ("Förinställningar"). Detta för att datorn ska komma ihåg koden.
18. Klicka på "skriv ut och håll tummarna! Nu borde det fungera att skriva ut!

För att välja färg eller svartvitt går du till alternativet "Quality" under "Skrivarfunktioner".

Tips: Det går utmärkt att spara olika uppsättningar av skivarfunktioner, t ex "Dubbelzijdigt svartvitt" eller "Färg, enkelsidigt, 2 sidor per ark" osv.

/Toshibateknikern, (grundligt) modifierad av Anja 2005-09-05